



Caring Innovation

گھر پر خود کو انجیکشن لگانے کے لیے ایک قدم بہ قدم رہنمائی

(زیر جلد انجیکشن کے لیے)



خود سے انجیکشن لگانے کے
ویڈیو گائیڈز دیکھنے کے لیے
اسکین کریں:

مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں:
WWW.IBSAPHARMA.CO.UK

تعارف

قبل اس کے کہ آپ علاج شروع کریں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بوم کینٹ کے مشمولات چیک کریں کہ مندرجہ ذیل اشیاء اس میں موجود ہیں:

20 عدد 2 ملی لیٹر سرنجین
20 عدد بڑی ڈرانٹنگ اپ سونیاں
20 عدد بیلی انجیکشن سونیاں
20 عدد ڈرانسلومنٹ پلاسٹک امپول استینبرز
1 عدد نوکیلی اشیاء کا پلاسٹک کا کوڑے دان

اوپری حصہ کو نوکیلی اشیاء کے کوڑے دان میں نیچے کی طرف بحفظ اڑکھیں لیکن ڈھکن نہ لگانیں۔

چیک کر لیں کہ آپ کے پاس فرثیلیٹی کی دوا کی شیشیوں کی درست تعداد اور قوت موجود ہے جیسا کہ آپ کے نسخہ میں بیان کیا گیا ہے۔

آپ کے پاس سالوینٹ امپولز اور فرثیلیٹی کی دوا کی شیشیوں کی تعداد برابر بونی چاہیے۔

ایک اسپیشلیٹ نے پہلے بی آپ سے گھر پر خود کو انجیکشنز لگانے اور نوکیلی اشیاء کے ڈبے استعمال کرنے کے بارے میں بتایا ہوگا۔ یہ کتابچہ اور وہ کٹ جس کا اس میں حوالہ ہے وہ زیر جلد انجیکشنز (جلد کے نیچے انجیکشنز) کے مقاصد کے لیے ہیں۔

جب نوکیلی اشیاء کا کوڑے دان بہر جائے یا جب آپ اپنا مکمل علاج ختم کر لیں تو نوکیلی اشیاء کے کوڑے دان کا ڈھکن لگا دین اور اس کو اپنی کلینک کی بدایات کے مطابق ٹھکانے لگا دین۔

قبل اس کے کہ آپ پہلا انجیکشن تیار کریں، اپنے باتھوں کو دھوئیں اور یقینی بنانیں کہ آپ کے پاس کام کے لیے ایک صاف ستھری سطح بو جس پر آپ اپنی ساری ضروری چیزیں رکھ سکیں:-

.1 ایک امپول استینبر
.2 ایک 2 ملی لیٹر سرنج
.3 ایک طویل، بڑی ڈرانٹنگ اپ سونی
.4 ایک چھوٹی، بیلی انجیکشن سونی
.5 آپ کی دوا

اگر سونیوں یا سرنجوں کی پیداگنگ اس قدر خراب ہو کہ استیراائل سیل ٹوٹ گئی ہو تو ان سرنجوں یا سونیوں کو استعمال نہ کریں بلکہ اپنی نوکیلی اشیاء کے کوڑے دان میں ضائع کر دیں۔

اپنی تیار کردہ سطح پر اپنے پہلے انجیکشن کے لیے شیشیاں (دوا) اور امپولز (سالوینٹ) درست تعداد میں رکھیں۔

1. سرنج اور سوئی کی تیاری

ایک طویل، بڑی ڈراننگ اپ سوئی کی ریبنگ کو کھولیں۔

اس کی پیکجنگ سے ایک سرنج نکالیں۔

ڈراننگ اپ سوئی کو سرنج سے مربوط کریں، سوئی کے حفاظتی ڈھنکن کو اس کی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے۔

سرنج اور سوئی کو کام کی جگہ پر رکھ دیں۔



2. سالوینٹ کے امپول کو کھولنا

امپول کی گردن پر مرنی رنگین ڈاٹ کے نیچے، گلاس کو اسکور دیا گیا ہے تاکہ اس کو توڑنا زیادہ اسان ہو۔

سالوینٹ کا ایک امپول لین اور اوپری حصہ کو بلکا جھٹکا دین تاکہ اوپر موجود مانع کا کونی بھی قطرہ نیچے چیمبر کے نپلے حصہ میں گر جائے۔

امپول کو ایک باتھے میں پکڑیں جبکہ ڈاٹ کا رخ آپ سے دور ہو اور دوسرا باتھے سے امپول اسٹرپ کے تنگ سرے کو مضبوطی سے امپول کے اوپری حصہ میں لگائیں یہاں تک کہ وہ بلکہ کی اواز کے ساتھ اپنی جگہ میں بیٹھے جائے۔



ایک باتھے میں امپول کے نچلے حصہ کو مضبوطی سے پکڑیں اور امپول کے اوپری حصہ کو اسٹرپ کریں دوسرا باتھے سے امپول اسٹرپ کو اپنی طرف کھینچ جوئے۔

کھلے ہوئے امپول کو کام کی جگہ پر رکھ دیں۔ شکستہ سرے اور امپول اسٹرپ کو نکیلیں اشیاء کے کوڑے دان میں ضائع کر دیں۔

3. سالوینٹ کو سرنج میں کشید کرنا

تیار شدہ سرنج لین اور سوئی کا ڈھنکن ہٹانیں۔

سرنج کو ایک باتھے میں رکھتے ہوئے دوسرا باتھے سے امپول کو کھولیں، سوئی کو سالوینٹ میں لگائیں۔ سبھی مانع سرنج میں کشید کر لیں، یقینی بناتے ہوئے کہ سوئی مانع کی سطح کے نیچے باقی رہے۔

یہ سرنج میں بوا داخل ہوئے کے امکان کو کم کرتا ہے۔

سوئی پر حفاظتی ڈھنکن لگا دیں اور خالی امپول کو نوکیلی اشیاء کے کوڑے دان میں ضائع کر دیں۔



4. انجیکشن کے لیے دوا تیار کرنا

دوا (سفید پاؤٹر) کی ایک شیشی لین اور حفاظتی پلاسٹک کا ڈھنکن بٹائیں، شیشی کے اوپری حصہ میں ریڑ کی ایک جھلی کو اکسپوز کرتے ہوئے۔

سرنج کو لین اور سونی سے حفاظتی ڈھنکن بٹا دیں۔

شیشی کے اوپری حصہ میں ریڑ کی جھلی میں سونی سے سوراخ کریں اور دھیرے دھیرے مانع کو شیشی کے اندر سفید پاؤٹر میں داخل کریں۔

شیشی کو بلازے کی ضرورت کے بغیر سفید پاؤٹر فوراً محلول ہو جاتا ہے۔

آپستہ آپستہ محلول کو سرنج میں کشید کر لین۔



اگر آپ کو فی انجیکشن ایک سے زیادہ دوا کی شیشی تحویز کی گئی ہے تو سرنج میں پلے سے موجود محلول کو اگلی شیشی میں داخل کریں، قدم 4 کو دبراتے ہوئے۔

دوا کے پیک میں موجود ورقہ میں زیادہ سے زیادہ شیشیوں کی تعداد سے متعلق معلومات بین جو ایک امپول 1 ملی لیٹر (سالوینٹ) میں حل کیا جا سکتا ہے۔

5. انجیکشن دینے کے لیے سرنج تیار کرنا

جب شیشیوں کی درست تعداد کے مشمولات سرنج میں کشید کر لیے جائیں:

اس بات کو بقینی بنانے کے لیے آرام سے پلنجر کو پیچھے کوپنچیں کہ سونی میں کوئی مانع بچا نہیں ہے۔

ٹرانسگ اپ سونی پر حفاظتی ڈھنکن واپس لگا دیں۔

سرنج سے سونی کو الگ کر لین اور اس کو خالی شیشیوں کے ساتھ نوکیلی اشیاء کے کوڑے دان میں ضائع کر دیں۔

پیکنگ سے چھوٹی پیلی سونی کو نکالیں اور اس کو مضبوطی سے سرنج میں لگائیں۔



6. باتھ سے انجیکشن دینا

سوئی کا حفاظتی ڈہنک بٹا دیں اور بوا کے بللوں کے لیے سرنج کی تفتیش کریں۔

سرنج کو اس طرح پکڑیں کہ سوئی کا سرا اوپر کی طرف ہو اور اپنی انگلی سے سرنج کو بلکا جھٹکا دیں یہاں تک کہ تمام بلبلے اپر جمع ہو جائے۔

سرنج کے پلنجر کو آرام سے دھکیلیں یہاں تک کہ تمام بلبلے نکل جائیں اور مانع کا ایک قطرہ سوئی کے سرے پر ظاہر ہو جائے۔

اب آپ انجیکشن دینے کے لیے تیار ہیں جس کو فوراً انجام دیا جانا چاہیے۔

آپ کے اسپیشلسٹ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ کس جگہ پر انجیکشن لگانا ہے، مثلاً پیٹ، ران کے سامنے کا حصہ - اور یہ کہ انجیکشن کی جگہ کو کس طرح تیار کرنا ہے۔

اسپیشلسٹ کی بدایت کے مطابق اپنی منتخب کردہ انجیکشن کی جگہ کو تیار کریں۔

جلد کو ایک ساتھ مضبوطی سے چٹکی سے پکڑ لیں اور سوئی کو 45° تا 90° کے ایک زاویے پر داخل کریں، جلد کے اندر انجیکشن لگاتے ہوئے جیسا کہ آپ کو سکھایا گیا تھا۔

راست کسی رگ میں انجیکشن نہ لگانیں۔

محلول کا انجیکشن پلنجر کو دھکیل کر لگانیں اور پورے مانع کا انجیکشن لگانے کے لیے جتنا زیادہ وقت ضروری ہو لیں۔

سوئی کو نکالیں اور جلد کو اسی طرح صاف کریں جیسا کہ اسپیشلسٹ نے مشورہ دیا ہے۔

استعمال کی ہوئی سرنج، انجیکشن کی سوئی اور کوئی بھی بقیہ خالی امپولز یا شیشیاں نوکیلی اشیاء کے کوڑے دان میں صانع کر دیں۔

جب نوکیلی اشیاء کا کوڑے دان بھر جائے یا جب آپ اپنا مکمل علاج ختم کر لیں تو نوکیلی اشیاء کے کوڑے دان کا ڈھنک لگا دیں اور اس کو اپنی کلینک کی بدایات کے مطابق ٹھہکانے لگا دیں۔





Caring Innovation

منفی وقوعے

اگر آپ کو کوئی ضمنی اثرات بو جائے ہیں تو اپنے ڈاکٹر، فارمیسٹ یا نرس سے بات کریں۔ اس میں کوئی بھی ایسے ممکنہ ضمنی اثرات شامل ہیں جو پیکچ کے ورقہ میں مذکور نہیں ہیں۔

آپ ضمنی اثرات کی اطلاع راست طور پر یلو کارڈ اسکیم (Yellow Card Scheme) کے ذریعہ <https://yellowcard.mhra.gov.uk> پر بھی کر سکتی ہیں۔

ضمنی اثرات کی اطلاع دے کر آپ اس دوا کے محفوظ ہونے کے سلسلہ میں مزید معلومات فراہم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔